

DOCUMENTATION

Fonctionnelle
&
Technique

Gestion des attributs de zone

SOMMAIRE

1.	AVANT-PROPOS	3
2.	SAISIE DES ATTRIBUTS : ZDSPATR.....	4
2.1	Première méthode.....	4
2.2	Deuxième méthode	9
3.	LES FICHIERS.....	11

1. AVANT-PROPOS

Cette gestion est exclusivement utilisée pour les programmes de maintenance du fichier CLIENT et du fichier ARTTOT.

Dans la fiche client ou la fiche article, toutes les zones affichées peuvent être sécurisées :

- Interdiction / Autorisation de modification.
- Non affichage.
- Changement de la couleur d'affichage sans restriction.

Ces actions se saisissent zone à zone et peuvent être pour tous les utilisateurs ou certains utilisateurs.

Vous avez deux façons de faire pour effectuer le changement d'attribut.

2. SAISIE DES ATTRIBUTS : ZDSPATR

2.1 Première méthode

- 1) Faire F1 & F11 sur le champ voulu, pour récupérer le nom de la zone.
- 2) Positionner le curseur sur le nom du programme en haut à gauche et faire F22.

Session B - [24 x 80]

Fichier Edition Vue Communication Actions Fenêtre Aide

GCLISAI D7 Saisie du client EUR04PRG
VER.004 n° CGI00001 CGI & CO CGI
Paieement/Facturation etc Client MODIFICATION

Mode de paiement..... CHQ Chèque
Code paiement..... ECM Echéance multiple
Echéances multiples..... 001 à 30 et 60 jours
Code Escompte..... Sans escompte
Code Tarif..... CGI tarif CGI
Code Devise..... EUR Euros
Montant minimum de commande..... 1.000,00 Euros
Montant majoration commande..... Euros
Taux remise 1..... Taux remise 2.....
Remises accordées..... 1 Oui
Soumis à la TVA..... 1 Soumis
Pays TVA..... F France
N° de compte..... 41CGI00001 CGI & CO
N° domiciliation bancaire..... 1 ZZZZ
Fréquence de facturation..... Fréquence du client
Relevé de Factures..... 1 Oui
Edition Prix net(sans remise): 0 Non
Statut Client..... 0 BON CLIENT
Créé le 24/01/2005 / CGI Màj le 26/03/2007 / FRI F10 Action
F20 Txt Comm. F21 Txt à Impr. F22 Autres textes

MÀ b MW 01/005

1902 - Le démarrage de la session a abouti

Le programme ZDSPATR se lance :

Session B - [24 x 80]

Fichier Edition Vue Communication Actions Fenêtre Aide

ZDSPATR V0 Liste des zones par programme EUR04PRG
24/04/07 Programme: GCLISAI CGI
Utilisateur.....
Zone..... Action

Sl	Programme	Utilisateur	Zone	Attribut	Libellé attribut
..	GCLISAI		H7CLD0	PBA	Protégé Bleu
..	GCLISAI	CGI	H7CLD0	N2A	NonProtégé Rouge
..	GCLISAI	EES	H7CLD0	N2A	NonProtégé Rouge
..	GCLISAI	FRI	H5RSSC	N2E	NonProtégé Rouge Souligné Cli
..	GCLISAI	PFA	H5RSSC	N2E	NonProtégé Rouge Souligné Cli
..	GCLISAI	PFA	H7CLD0	PBA	Protégé Bleu


Fin

Copyright EURÉKA SOLUTIONS 1989, 2006. V4.8.001.ZDSPATR

MÀ b MW 04/028

1902 - Le démarrage de la session a abouti

Autre vue de la liste des zones (F20)




F19 pour revenir à la vue précédente.

Saisir le nom de la zone à bloquer ou à autoriser dans le champ « **zone** ».

Attention
Le nom de la zone doit être précédé par Hn où n correspond au numéro de l'écran.


Dans l'exemple ci-dessus, si on veut bloquer la zone relevé de facture FREF pour tous sauf CGI, il faut saisir H7FREF et faire F6 pour création.



Affichage de l'écran de saisie des attributs : ZDSPATR D5.

En création l'utilisateur n'est pas saisissable.

Il faut mettre un attribut par défaut. (Celui utilisé dans la majorité des cas).



Pour obtenir la liste, faire ? et <Entrée> ou F4.

Attribut : zone contrôlée par la table des paramètres systèmes VPF.

VPF Valid P-Field Values	
Non affiché	_NA
Protégée non saisissable	_P
NonProtégé Rouge RI	N2B
_NonProtégé Rouge Souligné	N2C
_NonProtégé Rouge Souligné RI	N2D
NonProtégé Rouge Souligné Cli	N2E
NonProtégé Vert	N20
NonProtégé Vert RI	N21
NonProtégé Blanc	N22
NonProtégé Blanc RI	N23
_NonProtégé Vert Souligné	N24
_NonProtégé Vert Souligné RI	N25
NonProtégé Blanc Souligné	N26
NonProtégé Rouge	N28
NonProtégé Bleu	N3A
NonProtégé Bleu RI	N3B
_NonProtégé Rose Souligné	N3C
_NonProtégé Rose Souligné RI	N3D
NonProtégé Bleu Souligné	N3E
NonProtégé Turquoise RI	N31
NonProtégé Jaune	N32
NonProtégé Blanc RI	N33
_NonProtégé Turquoise Souligné	N34
_NonProtégé Turquoise soulg RI	N35
NonProtégé Jaune Souligné	N36
NonProtégé Rose	N38
NonProtégé Rose RI	N39
Protégé Rouge	PAA
Protégé Rouge RI clignotant	PAB
Protégé Rouge Souligné	PAC
_Protégé Rouge Souligné RI	PAD
Protégé Rouge Souligné Clig	PAE
Protégé Vert	PA0
Protégé vert RI	PA1
Protégé Blanc	PA2
Protégé Blanc RI	PA3
_Protégé Vert Souligné	PA4
_Protégé Vert Souligné RI	PA5
Protégé Blanc Souligné	PA6
Protégé Rouge RI	PA9
Protégé Bleu	PBA
Protégé Bleu RI	PBB
_Protégé Rose Souligné	PBC
_Protégé Rose Souligné RI	PBD
Protégé Bleu Souligné	PBE
Protégé Turquoise	PB0
Protégé Turquoise RI	PB1
Protégé Jaune	PB2
Protégé Blanc RI	PB3
_Protégé Turquoise Souligné	PB4
_Protégé Turquoise SoulignéRI	PB5
Protégé Jaune Souligné	PB6
Protégé Rose	PB8
Protégé Rose RI	PB9

-
F12 Retour
F2 Détail
F5 Tri

Libellé : zone libre.

Par défaut, cette zone est initialisée par le libellé de la zone.
La modification du contenu n'a pas d'effet sur l'écran de saisie.


Pour pouvoir affecter les autorisations pour les utilisateurs :

Dupliquer (action 3) l'attribut par défaut.

SI	Programme	Utilisateur	Zone	Attribut	Libellé attribut
1	GCLISAI		H7CLD0	PBA	Protégé Bleu
3	GCLISAI		H7REF	PBA	Protégé Bleu
	GCLISAI	CGI	H7CLD0	N20	NonProtégé Rouge

Une pop-up s'affiche permettant de saisir l'utilisateur

<Entrée> pour valider.
On passe en modification de l'attribut pour cet utilisateur.



Et répéter l'opération pour tous les utilisateurs concernés.

Attention : faire des tests avec Eureka Vision car toutes les couleurs ne fonctionnent pas.


La sortie de la saisie est classique par F12.

En retour sur le programme appelant, le nom du programme s'affiche en clignotant rouge. Cela signifie que des modifications d'attribut ont été saisies.

Pour les valider, il faut faire F22 deux fois sur le nom du programme (la première fois passe de reverse vidéo rouge clignotant à reverse vidéo bleu, le deuxième F22 passe de reverse vidéo bleu à bleu).

2.2 Deuxième méthode

- 1) Positionner le curseur sur le nom du programme en haut à gauche et faire F22.
- 2) Faire F12 pour sortir du programme.
Le nom du programme apparaît en reverse vidéo rouge clignotant.
- 3) Se positionner sur la zone concernée par le changement d'attribut et faire F22.



On passe directement en création si la zone ne possède pas d'attribut générique¹ ou en modification s'il existe un attribut générique.

Répéter cette opération pour toutes les zones à gérer.

Pour ajouter des utilisateurs à chaque attribut noté, vous devez vous positionner sur le nom du programme qui est en reverse vidéo clignotant rouge et effectuer plusieurs fois F22. (Le nom du programme va passer de reverse rouge clignotant à reverse bleu puis bleu). Vous devez refaire F22 pour provoquer l'affichage des attributs saisis.

¹ Zone utilisateur à **blanc**.

Il vous suffit ensuite de saisir 3 devant la zone pour affecter un utilisateur et son attribut particulier.

ZDSPATR V0

Liste des zones par programme

01V4

25/06/08

Programme: GCLISAI

CGI

Utilisateur.....:

Zone.....:

Action

Sl	Programme	Utilisateur	Zone	Attribut	Libellé attribut
	GCLISAI		H8CLFA	PA2	Protégé Blanc
..	Famille Client				
	GCLISAI		H8CREP	PA2	Protégé Blanc
..	Code représentant				
	GCLISAI		H9NCLR	PA2	Protégé Blanc
..	Client ristourne				

3. LES FICHIERS

Le fichier qui stocke les informations sur les attributs de zone est **DSPATR**.